Receptor Integrado StarFire™ 6000 e StarFire™ 6000

Notas de Versão da Atualização de Software 20-1

4.30F

Itens Resolvidos:

O AutoTrac™ encerra com a Mensagem "Sem Correções de TCM" Recebida — Ao acionar o AutoTrac™ com um receptor StarFire™ 6000 em um trator da série 00/10/20, o AutoTrac™ é desativado após alguns segundos com a mensagem "Sem Correções de TCM". A atualização do software resolverá este problema.

Mudança de Direção Exibida Incorretamente no AutoTrac™ Integrado de Velocidade Baixa — Ao se deslocar em velocidades baixas (abaixo de 0,5 km/h / 0.3 mph) e alterar a direção, a direção de deslocamento pode não ser exibida corretamente. Essa atualização de software reduz a velocidade mínima de 0,5 km/h para 0,1 km/h para o sistema para determinar a direção de deslocamento correta e solucionar os problemas de direção.

Observação sobre a Versão

Estas são notas de versão do software para o Receptor Integrado StarFire™ 6000 e StarFire™ 6000. As Notas de Versão podem ser encontradas em <u>www.stellarsupport.com</u>. Observação: O uso que você faz do software é regido pelo Contrato de Licença de Usuário Final, incluso no software.

Copyright © 1996–2020 Deere & Company